

목차

JBoss EAP 7 max-post-size 변경	3
<i>JBoss EAP 6.x/7.x max-post-size 기본값 확인</i>	3
<i>JBoss EAP 6.x/7.x 에서 post size limit 비활성화</i>	4
EAP 6 설정방법	4
EAP 7 설정방법	4
참조링크	5

JBoss EAP 7 max-post-size 변경

JBoss EAP 6.x/7.x max-post-size 기본값 확인

- JBoss EAP 6.x : 2097152 = 2MiB

아래 방법으로 확인 가능

```
[standalone@localhost:9999 /]
/subsystem=web/connector=http:read-resource(include-runtime=true)
{
  "outcome" => "success",
  "result" => {
    .....
    "max-connections" => undefined,
    "max-post-size" => 2097152,
    "max-save-post-size" => 4096,
    "maxTime" => 0,
    .....
  }
}
```

- JBoss EAP 7.x : 10485760 = 10MiB

아래 방법으로 확인 가능

```
[standalone@localhost:9990 /] /subsystem=undertow/server=default-
server/http-listener=default:read-resource(include-runtime=true)
{
  "outcome" => "success",
  "result" => {
    "allow-encoded-slash" => false,
    .....
    "max-parameters" => 1000,
    "max-post-size" => 10485760L,
    "max-processing-time" => 0L,
    .....
    "url-charset" => "UTF-8",
    "worker" => "default",
    "write-timeout" => undefined
  }
}
```

JBoss EAP 6.x/7.x 에서 post size limit 비활성화

EAP 6 설정방법

EAP 6 에서 max-post-size 파라미터를 0으로 설정하는 방법은 아래와 같다.

```
[standalone@localhost:9999 /]  
/subsystem=web/connector=http:write-attribute(name=max-post-size, value=0)
```

위와같이 적용하게 되면 xml 내에 아래와 같이 변경된다.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:web:2.2" default-virtual-server="default-host" native="false">  
  <connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-binding="http" max-post-size="0"/>  
  <virtual-server name="default-host" enable-welcome-root="true">  
    <alias name="localhost"/>  
    <alias name="example.com"/>  
  </virtual-server>  
</subsystem>
```

EAP 7 설정방법

EAP 7.2+ 이상 에서 max-post-size 파라미터를 0으로 설정하는 방법은 아래와 같다. EAP 7.1 이하 버전에서는 0으로 설정하면 안된다. Long.MAX_VALUE(9223372036854775807) 값 이하로 설정하도록 한다.

```
[standalone@localhost:9999 /] /subsystem=undertow/server=default-server/http-listener=default/:write-attribute(name=max-post-size,value=0)
```

위와같이 적용하게 되면 xml 내에 아래와 같이 변경된다.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:undertow:3.1">  
  <buffer-cache name="default"/>  
  <server name="default-server">  
    <http-listener name="default" max-post-size="0" socket-binding="http" redirect-socket="https"/>  
    <host name="default-host" alias="localhost">  
      <location name="/" handler="welcome-content"/>  
      <filter-ref name="server-header"/>  
      <filter-ref name="x-powered-by-header"/>  
    </host>  
  </server>  
</subsystem>
```

```
</server>
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/714173>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_7_max-post-size_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: **2023/01/09 08:24**

