

목차

ROOT PASSWORD 변경

RedHat 6 변경 방법

RedHat 7 변경 방법

.....

.....

.....

3

3

3

ROOT PASSWORD 변경

RedHat 6 변경 방법

root 패스워드를 잃어버렸을 때 single user mode 로 접속 하여 root 패스워드를 변경 할 수 있다.

Step 1. OS 재부팅 후 GRUB 2 boot 화면이 뜨면 e 버튼을 눌러 grub 모드로 진입 한다.

Step 2. grub 화면에서 linux16 으로 시작되는 구문 마지막에 single 를 입력한다.

RedHat 7 변경 방법

root 패스워드를 잃어버렸을 때 single user mode 로 접속 하여 root 패스워드를 변경 할 수 있다.

Step 1. OS 재부팅 후 GRUB 2 boot 화면이 뜨면 e 버튼을 눌러 grub 모드로 진입 한다.

Step 2. grub 화면에서 linux16 으로 시작되는 구문 마지막에 **rd.break** 를 입력한다.

```
insmod xfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' 3ae6b8a2-6\
020-452b-8b91-734ad74c9cf5
else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3ae6b8a2-6020-452b-8b91-734a\
d74c9cf5
fi
linux16 /vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 root=UUID=fbf7215a-3bd8-4513-af\
7c-de5c4548ed2c ro rd.lvm.lv=rhel/root crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/swap v\
console.font=latarcyrheb-sun16 vconsole.keymap=us rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 \
rd.break
initrd16 /initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to
discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

Step 3. Ctrl+X 을 입력하여 /sysroot 로 진입한다.

Step 4. 현재 모드는 read-only 모드임으로 read-write 모드로 변경하여 준다.

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
```

Step 5. chroot 명령어로 /sysroot 로 진입한다.

```
switch_root:/# chroot /sysroot
```

Step 6. root password 를 변경한다

```
sh-4.2# passwd root
New password:
Retype new password:
```

Step 7. 변경된 패스워드를 적용한다.

```
sh-4.2# touch /.autorelabel
```

Step 8. 시스템을 재부팅하고 나서 변경된 패스워드가 정상적으로 적용되었는지 확인한다.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/root_%ED%8C%A8%EC%8A%A4%EC%9B%8C%EB%93%9C_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: 2015/06/18 15:49

