

목차

Diskless Client 구성 3

PXE 서버에 필요 패키지 설치 3

PXE 서버에 Client용 시스템 구성 3

Client용 NFS 마운트 포인트 설정 4

참조링크 4

Diskless Client 구성

— 이강우 2021/04/01 10:44

이 작업에 앞서 아래 항목들이 선행되어야 한다.

- DHCP 서버 구성
- PXE Boot 구성

PXE서버에 필요 패키지 설치

```
[root@dlp ~]# yum -y install dracut-network nfs-utils
```

PXE서버에 Client용 시스템 구성

```
[root@dlp ~]# mkdir -p /var/lib/tftpboot/centos7/root
[root@dlp ~]# yum groups -y install "Server with GUI" --releasever=7 --
installroot=/var/lib/tftpboot/centos7/root/
# generate encrypted root password (remeber it)
[root@dlp ~]# python -c 'import crypt,getpass; \
print(crypt.crypt(getpass.getpass(), \
crypt.mksalt(crypt.METHOD_SHA512)))'
Password:
$6$EC1T.oKN5f3seb20$y1WlMQ7Ih4240w0n.....
[root@dlp ~]# vi /var/lib/tftpboot/centos7/root/etc/shadow
# set root password generated above
root:$6$EC1T.oKN5f3seb20$y1WlMQ7Ih4240w0n.....:16372:0:99999:7:::
[root@dlp ~]# vi /var/lib/tftpboot/centos7/root/etc/fstab
none      /tmp      tmpfs     defaults  0 0
tmpfs     /dev/shm  tmpfs     defaults  0 0
sysfs     /sys      sysfs     defaults  0 0
proc      /proc     proc      defaults  0 0

[root@dlp ~]# wget -P /var/lib/tftpboot/centos7/ \
http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/images/pxeboot/vmlinuz \
http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64/images/pxeboot/initrd.img
[root@dlp ~]# vi /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
# create new
default centos7

label centos7
    kernel centos7/vmlinuz
    append initrd=centos7/initrd.img
    root=nfs:10.0.0.30:/var/lib/tftpboot/centos7/root rw selinux=0
```

Client용 NFS 마운트 포인트 설정

```
[root@dlp ~]# vi /etc/exports  
/var/lib/tftpboot/centos7/root 10.0.0.0/24(rw,no_root_squash)
```

```
[root@dlp ~]# systemctl start rpcbind nfs-server  
[root@dlp ~]# systemctl enable rpcbind nfs-server
```

참조링크

- https://www.server-world.info/en/note?os=CentOS_7&p=pxe&f=4

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/diskless_client_%EA%B5%AC%EC%84%B1

Last update: **2021/04/01 01:47**

