

목차

Guest Agent 와 Driver 설치 3

Guest Agent 설치 3

참조링크 4

Guest Agent 와 Driver 설치

Guest Agent 설치

Guest VM 에 로그인하여 아래 관련 채널 또는 레포지토리 설정한다.

```
For Red Hat Enterprise Linux 6
# subscription-manager repos --enable=rhel-6-server-rhv-4-agent-rpms
For Red Hat Enterprise Linux 7
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-rh-common-rpms
```

ovirt-guest-agent-common 패키지를 설치한다.

```
# yum install ovirt-guest-agent-common
```

Start and enable the service:

- For Red Hat Enterprise Linux 6

```
# service ovirt-guest-agent start
# chkconfig ovirt-guest-agent on
```

- For Red Hat Enterprise Linux 7

```
# systemctl start ovirt-guest-agent.service
# systemctl enable ovirt-guest-agent.service
```

qemu-ga 서비스를 기동한다.

- For Red Hat Enterprise Linux 6

```
# service qemu-ga start
# chkconfig qemu-ga on
```

- For Red Hat Enterprise Linux 7

```
# systemctl start qemu-guest-agent.service
# systemctl enable qemu-guest-agent.service
```

게스트 에이전트가 사용량에 관한 정보를 Red Hat Virtualization Manager에 보냅니다. Red Hat

Virtualization 에이전트는 ovirt-guest-agent 서비스를 실행하며, 사용자가 /etc/ 디렉토리에 있는 ovirt-guest-agent.conf 설정 파일을 사용하여 이 서비스를 설정할 수 있습니다.

참조링크

- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_virtualization/4.1/html/virtual_machine_management_guide/sect-installing_guest_agents_and_drivers1

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/guest_agent_%EC%99%80_driver_%EC%84%A4%EC%B9%98

Last update: **2017/05/31 02:17**

