

목차

RHEL 6	3
Step 1 : 현재 등록된 호스트명 확인	3
Step 2 : 호스트명 변경	3
RHEL 7	3
Step 1 : 현재 등록된 호스트명 확인	3
Step 2 : 호스트명 변경	4

RHEL 6

Step 1 : 현재 등록된 호스트명 확인

```
[root@server ~]# hostname  
server
```

```
[root@server ~]# cat /etc/sysconfig/network | grep HOSTNAME  
HOSTNAME=server
```

Step 2 : 호스트명 변경

- 재부팅시 변경되는 방법

```
[root@server ~]# vim /etc/sysconfig/network  
HOSTNAME=호스트명
```

- 일시적으로 변경되는 방법

해당 방식은 새로 로그인해야 적용이 되며, 재부팅시에는 변경전의 호스트이름으로 원복된다.

```
[root@server ~]# hostname 호스트명  
[root@server ~]# echo 호스트명 > /proc/sys/kernel/hostname
```

RHEL 7

Step 1 : 현재 등록된 호스트명 확인

```
[root@server ~]# hostnamectl  
[root@server ~]# hostnamectl  
Static hostname: server  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: 1ccb951fbb4644d8813826bcb450f1bb  
Boot ID: 962941d25a6c4065a919ace6c0f0c750  
Virtualization: vmware  
Operating System: CentOS Linux 7 (Core)  
CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7  
Kernel: Linux 3.10.0-123.el7.x86_64  
Architecture: x86_64
```

```
[root@server ~]# hostname  
server
```

Step 2 : 호스트명 변경

```
[root@server ~]# hostnamectl set-hostname client // 리붓을 해야 정상적으로 설정  
된다.
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%98%B8%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%AA%85_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: 2015/06/18 15:49

