목차

IPMI를 통한 PXE부팅 순서 설정 3
참조링크 3

Last update: 2021/07/27 06:33	ipmi를_통한_pxe부팅_순서_설정	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ipmi%EB%A5%BC_%ED%86%B5%ED%95%9C_pxe%EB%B6%80%ED%8C%85_%EC%88%9C%EC%84%9C_%EC%84%A4%EC%A0%95

IPMI를 통한 PXE부팅 순서 설정

보통 서버에 OS를 설치할때는 CDROM을 사용하거나 USB를 사용하여 부팅후 설치하게 된다. 하지만 OS를 한번 설치한 이후에는 CDROM이나 USB를 꼽아도 하드디스크에 설치된 OS가 부팅순서상 먼저 부팅되는 경우가 있다.

물론 BIOS에 들어가서 부팅순서를 바꿀수 있지만 IPMI를 사용하는 경우 아래와 같은 방법으로 변경도 가능하다.

- `once pxe boot` (한번만 pxe로 boot 된다. 이후 기존 boot order로 원복)

```
$ ipmitool -I lanplus -H hostip -p 6231 -U root -P password chassis bootdev pxe
```

- `persistent pxe boot` (강제적으로 바꿔 향후에도 변경된 boot order로 boot 된다.)

```
$ ipmitool -I lanplus -H hostip -p 6231 -U root -P password chassis bootparam set bootflag force_pxe
```

참조링크

- IPMI 셋팅과 이용
- https://www.jacobbaek.com/563 [Jacob Baek's home]
- http://coffeenix.net/board_print.php?bd_code=1765

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ipmi%EB%A5%BC_%ED%86%B5%ED%95%9C_pxe%EB%B6%80%ED%8C%85_%EC%88%9C%EC%84%9C_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: **2021/07/27 06:33**